

# Configuração

Este documento descreve os campos disponíveis na interface de configuração do Navegador PDV, organizados conforme as seções e subseções apresentadas na interface visual. Cada parâmetro é acompanhado de sua descrição funcional.

- Configuração Geral
- Impressora Térmica
- Balança
- Etiqueta
- PinPad (ABECS)
- SiTef
- SAT Fiscal
- Leitor Biométrico
- Bartender
- Avançado

# Configuração Geral

Esta seção contém as configurações básicas para o funcionamento do Navegador PDV.

Campo	Descrição
<b>Identificação</b>	Informe uma identificação ou o ID da Conta associado para este navegador.
<b>Servidor</b>	Endereço ou IP de acesso ao sistema.
<b>Servidor Retaguarda</b>	Endereço ou IP de acesso ao sistema de retaguarda.
<b>Verificar Conexão</b>	Verifica se o servidor de retaguarda está online, caso não esteja aponta para o local.
<b>Modo Fiscal</b>	Define o modo fiscal de operação do sistema.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Identificação</b>	Texto livre	<code>config.acesso.identificacao</code>
<b>Servidor</b>	Texto livre	<code>config.acesso.servidor</code>
<b>Servidor Retaguarda</b>	Texto livre	<code>config.acesso.retaguarda</code>
<b>Verificar Conexão</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acesso.verificar_conexao</code>
<b>Modo Fiscal</b>	<code>orcamento</code> (Não Ativo), <code>nfce</code> (Emissão NFC-e), <code>sat</code> (Emissão CF-e - SAT / MFE)	<code>config.fiscal.modos</code>

# Impressora Térmica

Esta seção permite configurar a integração com uma impressora térmica.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a Impressora Térmica.
<b>Modelo</b>	Selecione o modelo da impressora térmica.
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da impressora.
<b>Pág. Código</b>	Página de código para a impressora.
<b>Gaveta Ativo</b>	Ativa a integração da Impressora Térmica com a Gaveta.
<b>Tipo (Gaveta)</b>	Tipo de acionamento da gaveta.
<b>Largura Mod. (Gaveta)</b>	Largura do módulo da gaveta.
<b>Invertido (Gaveta)</b>	Sinal invertido para a gaveta.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.ativo
<b>Modelo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 Texto (Padrão),</li><li>1 EscPosEpson,</li><li>2 EscBematec,</li><li>3 EscDaruma,</li><li>4 EscVox,</li><li>5 EscDiebold,</li><li>6 EscEpsonP2,</li><li>7 CustomPos,</li><li>8 EscPosStar,</li><li>9 EscZJiang,</li><li>10 EscGPrinter,</li><li>11 EscDatecs</li></ul>	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_Modelo
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: COM1, USB001)	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_Porta

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Pág. Código</b>	<input type="checkbox"/> 0 Nenhum, <input type="checkbox"/> 1 437, <input type="checkbox"/> 2 850 (Padrão), <input type="checkbox"/> 3 852, <input type="checkbox"/> 4 860, <input type="checkbox"/> 5 UTF8, <input type="checkbox"/> 6 1252	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_PaginaDeCodigo
<b>Gaveta Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_Ativo
<b>Tipo (Gaveta)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_TempoON
<b>Largura Mod. (Gaveta)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_TempoOFF
<b>Invertido (Gaveta)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_SinalInvertido
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.remoto
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <input type="text" value="192.168.10.131"/> )	config.acbrlib_posprinter.PDV_Remoto_Servidor
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="12000"/> )	config.acbrlib_posprinter.PDV_Remoto_Porta
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	config.acbrlib_posprinter.PDV_Remoto_Senha

# Balança

Esta seção permite configurar a integração com uma balança.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a Balança.
<b>Modelo</b>	Selecione o modelo da balança.
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da balança.
<b>Tempo Espera</b>	Tempo de espera para comunicação com a balança.
<b>Intervalo</b>	Intervalo entre leituras da balança.
<b>Pos. Inicial</b>	Posição inicial para leitura da balança.
<b>Pos. Final</b>	Posição final para leitura da balança.
<b>Monitorar Balança</b>	Monitora o status da balança.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.ativo</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Modelo</b>	<input type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> Filizola <input type="checkbox"/> Toledo <input type="checkbox"/> Toledo 2090 <input type="checkbox"/> Toledo 2180 <input type="checkbox"/> Urano <input type="checkbox"/> LucasTec <input type="checkbox"/> Magna <input type="checkbox"/> Digitron <input type="checkbox"/> Magellan <input type="checkbox"/> Urano POP <input type="checkbox"/> Lider <input type="checkbox"/> Rinnert <input type="checkbox"/> Muller <input type="checkbox"/> Saturno <input type="checkbox"/> AFTS <input type="checkbox"/> Generica <input type="checkbox"/> Libratek <input type="checkbox"/> Micheletti <input type="checkbox"/> Alfa <input type="checkbox"/> Toledo 9091 8530 8540 <input type="checkbox"/> Weightech WT1000 <input type="checkbox"/> Marel CG62XL <input type="checkbox"/> WeightechWT 3000 ABS <input type="checkbox"/> Toledo 2090N <input type="checkbox"/> Toledo BCS21 <input type="checkbox"/> Precision <input type="checkbox"/> Digitron UL <input type="checkbox"/> Libratek WT3000IR	<code>config.acbrlib_bal.BAL_Modelo</code>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <code>COM1</code> )	<code>config.acbrlib_bal.BAL_Porta</code>
<b>Tempo Espera</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.timeout</code>
<b>Intervalo</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.BAL_Intervalo</code>
<b>Pos. Inicial</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.BAL_PosIni</code>
<b>Pos. Final</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.BAL_PosFim</code>
<b>Monitorar Balança</b>	Monitorar Balança (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.BAL_MonitorarBalanca</code>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.remoto</code>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <code>192.168.10.131</code> )	<code>config.acbrlib_bal.PDV_Remoto_Servidor</code>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <code>12000</code> )	<code>config.acbrlib_bal.PDV_Remoto_Porta</code>

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	config.acbrlib_bal.PDV_Remoto_Senha

# Etiqueta

Esta seção permite configurar a integração com uma impressora de etiquetas.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a Etiqueta.
<b>Modelo</b>	Selecione o modelo da impressora de etiquetas.
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da impressora de etiquetas.
<b>Temperatura</b>	Temperatura de impressão.
<b>Velocidade</b>	Velocidade de impressão.
<b>Avanço</b>	Avanço da etiqueta.
<b>Marg. Esq.</b>	Margem esquerda da impressão.
<b>Limpar a Memória</b>	Limpa a memória da impressora antes de imprimir.
<b>Pág. Código</b>	Página de código para a impressora de etiquetas.
<b>Unidade</b>	Unidade de medida para as configurações.
<b>Back Feed</b>	Configuração de retroalimentação.
<b>Origem</b>	Origem da impressão.
<b>DPI</b>	Resolução da impressora em Dots Per Inch.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_etq.ativo</code>
<b>Modelo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 Nenhum</li><li>1 PPLA</li><li>2 PPLB</li><li>3 ZPLII</li><li>4 EPL2</li></ul>	<code>config.acbrlib_etq.ETQ_Modelo</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="LPT1"/> )	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Porta"/>
<b>Temperatura</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Temperatura"/>
<b>Velocidade</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Velocidade"/>
<b>Avanço</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Avanco"/>
<b>Marg. Esq.</b>	Numérico	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_MargemEsquerda"/>
<b>Limpar a Memória</b>	Limpar a Memória (Checkbox)	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_LimparMemoria"/>
<b>Pág. Código</b>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/> Nenhum (Padrão) <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="1"/> 437 <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/> 850 <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="3"/> 852 <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="4"/> 860 <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="5"/> 1250 <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="6"/> 1252	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_PaginaDeCodigo"/>
<b>Unidade</b>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/> Milímetros (Padrão) <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="1"/> Polegadas <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/> Dots <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="3"/> Decimo De Milímetros	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Unidade"/>
<b>Back Feed</b>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/> Nenhum (Padrão) <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="1"/> Ligado <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/> Desligado	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_BackFeed"/>
<b>Origem</b>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/> Nenhum (Padrão) <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="1"/> Em cima <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/> Em baixo	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_Origem"/>
<b>DPI</b>	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="0"/> 203 (Padrão) <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="1"/> 300 <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="2"/> 600	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.ETQ_DPI"/>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.remoto"/>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="192.168.10.131"/> )	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.PDV_Remoto_Servidor"/>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="12000"/> )	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.PDV_Remoto_Porta"/>
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	<input style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px;" type="text" value="config.acbrlib_etq.PDV_Remoto_Senha"/>

# PinPad (ABECS)

Esta seção permite configurar a integração com um dispositivo PinPad compatível com ABECS.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a PinPad (ABECS).
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da PinPad.
<b>Tempo Espera</b>	Tempo de espera para comunicação com a PinPad.
<b>Alinhar Mensagem</b>	Alinhamento das mensagens no display da PinPad.
<b>Quebra de Linha</b>	Permite quebra de linha nas mensagens do display da PinPad.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_abecspinpad.ativo</code>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <code>COM1</code> )	<code>config.acbrlib_abecspinpad.AbecsPinpad_PortaPinpad</code>
<b>Tempo Espera</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_abecspinpad.timeout</code>
<b>Alinhar Mensagem</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_abecspinpad.AbecsPinpad_MsgAlign</code>
<b>Quebra de Linha</b>	Quebra de Linha (Checkbox)	<code>config.acbrlib_abecspinpad.AbecsPinpad_MsgWordWrap</code>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_abecspinpad.remoto</code>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <code>192.168.10.131</code> )	<code>config.acbrlib_abecspinpad.PDV_Remoto_Serveridor</code>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <code>12000</code> )	<code>config.acbrlib_abecspinpad.PDV_Remoto_Porta</code>
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	<code>config.acbrlib_abecspinpad.PDV_Remoto_Senha</code>



# SiTef

Esta seção trata da configuração da integração com o sistema SiTef.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com o SiTef.
<b>Servidor</b>	Endereço ou IP do servidor de comunicação com SiTef.
<b>Código da Loja</b>	Identifica o número da loja perante a rede de estabelecimentos comerciais.
<b>Código do Terminal</b>	Identifica o PDV perante a loja.
<b>CNPJ da Loja</b>	CNPJ da loja.
<b>CNPJ da Software House</b>	CNPJ da Software House.
<b>Parâmetros Adicionais</b>	Esses parâmetros serão enviados no processo de inicialização da biblioteca ( <code>ConfiguraIntSiTefInterativoEx</code> ).
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sitef.ativo</code>
<b>Servidor</b>	Texto livre	<code>config.sitef.servidor</code>
<b>Código da Loja</b>	Texto livre	<code>config.sitef.loja</code>
<b>Código do Terminal</b>	Texto livre	<code>config.sitef.terminal</code>
<b>CNPJ da Loja</b>	Texto (formato CNPJ)	<code>config.sitef.loja_cnpj</code>
<b>CNPJ da Software House</b>	Texto (formato CNPJ)	<code>config.sitef.sw_cnpj</code>
<b>Parâmetros Adicionais</b>	Texto livre	<code>config.sitef.params_adicional</code>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sitef.remoto</code>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <code>192.168.10.131</code> )	<code>config.sitef.PDV_Remoto_Servidor</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: 12000 )	config.sitef.PDV_Remoto_Porta
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	config.sitef.PDV_Remoto_Senha

# SAT Fiscal

Esta seção detalha as configurações para o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos (SAT).

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa o módulo de emissão de SAT Fiscal.
<b>DLL do SAT</b>	Caminho para o arquivo da DLL do SAT ( <code>SAT.so</code> ou <code>SATDLL.dll</code> ).
<b>Tipo de DLL</b>	Tipo de DLL do SAT.
<b>Código de Ativação</b>	Código de ativação do SAT.
<b>Ambiente</b>	Ambiente de operação do SAT (produção ou homologação).
<b>Versão</b>	Versão dos dados de entrada do CF-e.
<b>Número do Caixa</b>	Número de identificação do caixa.
<b>Mensagem QRCode</b>	Mensagem exibida no QRCode do extrato.
<b>CNPJ (Emitente SAT)</b>	CNPJ do emitente para o SAT.
<b>I.E. (Emitente SAT)</b>	Inscrição Estadual do emitente para o SAT.
<b>I.M. (Emitente SAT)</b>	Inscrição Municipal do emitente para o SAT.
<b>Regime Tributário</b>	Regime tributário do emitente.
<b>Regime Tributário ISSQN</b>	Regime Tributário do ISSQN.
<b>Rateio ISSQN</b>	Indica se há rateio de ISSQN.
<b>CNPJ (Software House SAT)</b>	CNPJ da Software House para o SAT.
<b>Assinatura</b>	Assinatura digital da Software House.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
-------	-------------------	---------------

<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ativo
<b>DLL do SAT</b>	Caminho do arquivo	config.acbrlib_sat.SAT_NomeDLL
<b>Tipo de DLL</b>	<input type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> Dinâmico (CDECL) <input type="radio"/> Dinâmico (stdCall) <input type="radio"/> MF-e (Integrador XML)	config.acbrlib_sat.SAT_Modelo
<b>Código de Ativação</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.SAT_CodigoDeAtivacao
<b>Ambiente</b>	<input type="radio"/> Produção <input type="radio"/> Homologação	config.acbrlib_sat.Config_ide_tpAmb
<b>Versão</b>	<input type="radio"/> 0,06 0.06 <input type="radio"/> 0,07 0.07 <input type="radio"/> 0,08 0.08 <input type="radio"/> 0,09 0.09	config.acbrlib_sat.Config_infCFe_versaoDadosEnt
<b>Número do Caixa</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.Config_ide_numeroCaixa
<b>Mensagem QRCode</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.Extrato_MsgAppQRCode
<b>CNPJ (Emitente SAT)</b>	Texto (formato CNPJ)	config.acbrlib_sat.Config_emit_CNPJ
<b>I.E. (Emitente SAT)</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.Config_emit_IE
<b>I.M. (Emitente SAT)</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.Config_emit_IM
<b>Regime Tributário</b>	<input type="radio"/> Simples Nacional <input type="radio"/> Regime Normal	config.acbrlib_sat.Config_emit_cRegTrib
<b>Regime Tributário ISSQN</b>	<input type="radio"/> Microempresa Municipal <input type="radio"/> Estimativa <input type="radio"/> Sociedade Profissionais <input type="radio"/> Cooperativa <input type="radio"/> MEI <input type="radio"/> ME/EPP <input type="radio"/> Nenhum	config.acbrlib_sat.Config_emit_cRegTribISSQN
<b>Rateio ISSQN</b>	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não	config.acbrlib_sat.Config_emit_indRatISSQN
<b>CNPJ (Software House SAT)</b>	Texto (formato CNPJ)	config.acbrlib_sat.Config_ide_CNPJ
<b>Assinatura</b>	Texto longo	config.acbrlib_sat.SAT_SignAC
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.remoto
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <input type="text" value="192.168.10.131"/> )	config.acbrlib_sat.PDV_Remoto_Servidor
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="12000"/> )	config.acbrlib_sat.PDV_Remoto_Porta
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	config.acbrlib_sat.PDV_Remoto_Senha

# Leitor Biométrico

Esta seção permite a configuração de integração com leitores biométricos.

Campo	Descrição
Ativo	Ativa a integração com o Leitor Biométrico (iDBio).

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
Ativo	Ativo (Checkbox)	<code>config.biometria_idbio.ativo</code>

# Bartender

Esta seção é para configurar a integração com o software Bartender.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com Bartender.
<b>Executável do Bartender</b>	Caminho para o executável do Bartender.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.bartender.ativo</code>
<b>Executável do Bartender</b>	Caminho do arquivo	<code>config.bartender.executavel</code>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.bartender.remoto</code>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <code>192.168.10.131</code> )	<code>config.bartender.PDV_Remoto_Servidor</code>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <code>12000</code> )	<code>config.bartender.PDV_Remoto_Porta</code>
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	<code>config.bartender.PDV_Remoto_Senha</code>

# Avançado

## Geral

Esta seção contém configurações avançadas do sistema e de periféricos.

Campo	Descrição
Senha de Configuração	Senha para acesso às configurações.
Suporte a Tela de Toque Ativo	Ativa o suporte de alguns recursos a tela de toque (touch screen).
Porta (Web Proxy)	Porta de comunicação do Web Proxy.
Chave de Segurança (Web Proxy)	Chave de segurança para o Web Proxy.
Depuração Ativo	Ativa o console de depuração do Navegador PDV.
Layout de Disco	Se marcado, o sistema não irá verificar o layout do disco.
Dispositivos Gráficos	Se marcado, o sistema não irá verificar os dispositivos gráficos.
Layout da Memória	Se marcado, o sistema não irá verificar o layout da memória.
Interfaces de Rede	Se marcado, o sistema não irá verificar as interfaces de rede.
Aplicativos Instalados	Se marcado, o sistema não irá verificar os aplicativos instalados.
Memória	Se marcado, o sistema não irá verificar a memória.
Credenciais	Se marcado, o sistema não irá verificar as credenciais registradas no Sistema Operacional.
Partições	Se marcado, o sistema não irá verificar as partições.
Sistema de Arquivos	Se marcado, o sistema não irá verificar o sistema de arquivos.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
Senha de Configuração	Senha	config.geral.seguranca

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Suporte a Tela de Toque Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.geral.touchscreen</code>
<b>Porta (Web Proxy)</b>	Numérico	<code>config.proxy.porta</code>
<b>Chave de Segurança (Web Proxy)</b>	Senha	<code>config.proxy.chave</code>
<b>Depuração Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.geral.debug</code>
<b>Layout de Disco</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.diskLayout</code>
<b>Dispositivos Gráficos</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.graphics</code>
<b>Layout da Memória</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.memLayout</code>
<b>Interfaces de Rede</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.networkInterfaces</code>
<b>Aplicativos Instalados</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.versions</code>
<b>Memória</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.mem</code>
<b>Credenciais</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.users</code>
<b>Partições</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.blockDevices</code>
<b>Sistema de Arquivos</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.sysinfoPerm.fsSize</code>

## Impressora Térmica

Campo	Descrição
<b>Biblioteca do ACBrLib PosPrinter</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( <code>libacbrposprinter64.so</code> ou <code>ACBrPosPrinter64.dll</code> ).
<b>Colunas</b>	Número de colunas da impressora.
<b>Buffer</b>	Tamanho do buffer da impressora.
<b>Linhas Pular</b>	Número de linhas a pular entre cupons.
<b>Controle de Porta</b>	Define se deve controlar a porta, se ativo a porta será aberta somente na hora de comunicação com a impressora.
<b>Traduzir Tags</b>	Define se deve traduzir as tags para comandos da impressora na hora da impressão.

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
<b>Ignorar Tags</b>	Define se deve ignorar as tags de impressão na hora da impressão.
<b>Cortar Papel (Guilhotina)</b>	Define se deve cortar ou não o papel quando usado a tag para corte de papel.
<b>Texto Condensado</b>	Ativa a impressão de texto condensado.
<b>Altura (Código de Barras)</b>	Altura do código de barras.
<b>Largura (Código de Barras)</b>	Largura da linha do código de barras.
<b>Exibe Número (Código de Barras)</b>	Define se deseja imprimir o número do código de barras.
<b>Ignorar Logotipo</b>	Define se deve ignorar o logo na impressão.
<b>KC1 (Logotipo)</b>	KeyCode1 para logotipo.
<b>KC2 (Logotipo)</b>	KeyCode2 para logotipo.
<b>FatorX (Logotipo)</b>	Fator X para ajuste do logotipo.
<b>FatorY (Logotipo)</b>	Fator Y para ajuste do logotipo.
<b>Tipo (QRCode)</b>	Tipo de QRCode.
<b>Largura Mod. (QRCode)</b>	Largura do módulo do QRCode.
<b>Nível Erro (QRCode)</b>	Nível de correção de erro do QRCode.
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Baud rate da porta serial.
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Data bits da porta serial.
<b>Parity (Porta Serial)</b>	Paridade da porta serial.
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Timeout da porta serial.
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	Stop bits da porta serial.
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	Handshaking da porta serial.
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por software.
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por hardware.
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Tamanho do buffer da porta serial.
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Contagem de bytes enviados.
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Intervalo entre envio de bytes.

## Informações Técnicas

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Biblioteca do ACBrLib PosPrinter</b>	Caminho do arquivo	<code>config.acbrlib_posprinter.biblioteca</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Colunas</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_ColunasFonteNormal
<b>Buffer</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_LinhasBuffer
<b>Linhas Pular</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_LinhasEntreCupons
<b>Controle de Porta</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_ControlPorta
<b>Traduzir Tags</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_TraduzirTags
<b>Ignorar Tags</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_IgnorarTags
<b>Cortar Papel (Guilhotina)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_CortarPapel
<b>Texto Condensado</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Config_Condensado
<b>Altura (Código de Barras)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Barras_Altura
<b>Largura (Código de Barras)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Barras_LarguraLinha
<b>Exibe Número (Código de Barras)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Barras_MostrarCodigo
<b>Ignorar Logotipo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Logo_IgnorarLogo
<b>KC1 (Logotipo)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Logo_KeyCode1
<b>KC2 (Logotipo)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Logo_KeyCode2
<b>FatorX (Logotipo)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Logo_FatorX
<b>FatorY (Logotipo)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Logo_FatorY
<b>Tipo (QRCode)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.QRCode_Tipo
<b>Largura Mod. (QRCode)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.QRCode_LarguraModulo
<b>Nível Erro (QRCode)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.QRCode_ErrorLevel
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 9600)	config.acbrlib_posprinter.Device_Baud
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 8)	config.acbrlib_posprinter.Device_Data
<b>Parity (Porta Serial)</b>	<input type="radio"/> Não Definido <input type="radio"/> None <input type="radio"/> 1 Odd <input type="radio"/> 2 Even <input type="radio"/> 3 Mark <input type="radio"/> 4 Space	config.acbrlib_posprinter.Device_Parity
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 3)	config.acbrlib_posprinter.Device_TimeOut

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	<input type="checkbox"/> Não Definido <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1,2 <input type="checkbox"/> 2	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_Stop</code>
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	<input type="checkbox"/> Não Definido <input type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> XON/XOFF <input type="checkbox"/> RTS/CTS <input type="checkbox"/> DTR/DSR	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_HandShake</code>
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_SoftFlow</code>
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_HardFlow</code>
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="0"/> )	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_MaxBandwidth</code>
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="0"/> )	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_SendBytesCount</code>
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="0"/> )	<code>config.acbrlib_posprinter.Device_SendBytesInterval</code>

## Balança

Campo	Descrição
<b>Biblioteca do ACBrLib BAL</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( <code>libacbrbal64.so</code> ou <code>ACBrSAT64.dll</code> ).
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Baud rate da porta serial.
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Data bits da porta serial.
<b>Parity (Porta Serial)</b>	Paridade da porta serial.
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Timeout da porta serial.
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	Stop bits da porta serial.
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	Handshaking da porta serial.
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por software.
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por hardware.
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Tamanho do buffer da porta serial.
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Contagem de bytes enviados.
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Intervalo entre envio de bytes.

### Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Biblioteca do ACBrLib BAL</b>	Caminho do arquivo	<code>config.acbrlib_bal.biblioteca</code>
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="9600"/> )	<code>config.acbrlib_bal.Device_Baud</code>
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="8"/> )	<code>config.acbrlib_bal.Device_Data</code>
<b>Parity (Porta Serial)</b>	<input type="radio"/> Não Definido <input type="radio"/> None <input type="radio"/> 1 Odd <input type="radio"/> 2 Even <input type="radio"/> 3 Mark <input type="radio"/> 4 Space	<code>config.acbrlib_bal.Device_Parity</code>
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="3"/> )	<code>config.acbrlib_bal.Device_TimeOut</code>
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	<input type="radio"/> Não Definido <input type="radio"/> 0 1 <input type="radio"/> 1 1,2 <input type="radio"/> 2 2	<code>config.acbrlib_bal.Device_Stop</code>
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	<input type="radio"/> Não Definido <input type="radio"/> Nenhum <input type="radio"/> 1 XON/XOFF <input type="radio"/> 2 RTS/CTS <input type="radio"/> 3 DTR/DSR	<code>config.acbrlib_bal.Device_HandShake</code>
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.Device_SoftFlow</code>
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.Device_HardFlow</code>
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="0"/> )	<code>config.acbrlib_bal.Device_MaxBandwidth</code>
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="0"/> )	<code>config.acbrlib_bal.Device_SendBytesCount</code>
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="0"/> )	<code>config.acbrlib_bal.Device_SendBytesInterva</code>

## Etiqueta

Campo	Descrição
<b>Biblioteca do ACBrLib ETQ</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( <code>libacbretq64.so</code> ou <code>ACBrETQ64.dll</code> ).
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Baud rate da porta serial.
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Data bits da porta serial.
<b>Parity (Porta Serial)</b>	Paridade da porta serial.
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Timeout da porta serial.
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	Stop bits da porta serial.
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	Handshaking da porta serial.
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por software.

Campo	Descrição
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por hardware.
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Tamanho do buffer da porta serial.
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Contagem de bytes enviados.
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Intervalo entre envio de bytes.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Biblioteca do ACBrLib ETQ</b>	Caminho do arquivo	config.acbrlib_etq.biblioteca
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 9600)	config.acbrlib_etq.Device_Baud
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 8)	config.acbrlib_etq.Device_Data
<b>Parity (Porta Serial)</b>	<input type="checkbox"/> Não Definido <input type="checkbox"/> 0 None <input type="checkbox"/> 1 Odd <input type="checkbox"/> 2 Even <input type="checkbox"/> 3 Mark <input type="checkbox"/> 4 Space	config.acbrlib_etq.Device_Parity
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 3)	config.acbrlib_etq.Device_TimeOut
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	<input type="checkbox"/> Não Definido <input type="checkbox"/> 0 1 <input type="checkbox"/> 1 1,2 <input type="checkbox"/> 2 2	config.acbrlib_etq.Device_Stop
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	<input type="checkbox"/> Não Definido <input type="checkbox"/> 0 Nenhum <input type="checkbox"/> 1 XON/XOFF <input type="checkbox"/> 2 RTS/CTS <input type="checkbox"/> 3 DTR/DSR	config.acbrlib_etq.Device_HandShake
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_etq.Device_SoftFlow
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_etq.Device_HardFlow
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 0)	config.acbrlib_etq.Device_MaxBandwidth
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 0)	config.acbrlib_etq.Device_SendBytesCount
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 0)	config.acbrlib_etq.Device_SendBytesInterva l

## PinPad (ABECS)

Campo	Descrição
-------	-----------

<b>Biblioteca do ACBrLib PinPad (ABECS)</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( <input type="text" value="libacbrabecspinpad64.so"/> ou <input type="text" value="ACBrAbecsPinpad64.dll"/> ).
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Baud rate da porta serial.
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Data bits da porta serial.
<b>Parity (Porta Serial)</b>	Paridade da porta serial.
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Timeout da porta serial.
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	Stop bits da porta serial.
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	Handshaking da porta serial.
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por software.
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativa o controle de fluxo por hardware.
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Tamanho do buffer da porta serial.
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Contagem de bytes enviados.
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Intervalo entre envio de bytes.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Biblioteca do ACBrLib PinPad (ABECS)</b>	Caminho do arquivo	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.biblioteca"/>
<b>Baud rate (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="9600"/> )	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_Baud"/>
<b>Data Bits (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="8"/> )	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_Data"/>
<b>Parity (Porta Serial)</b>	<input type="text" value=""/> Não Definido <input type="text" value="0"/> None <input type="text" value="1"/> Odd <input type="text" value="2"/> Even <input type="text" value="3"/> Mark <input type="text" value="4"/> Space	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_Parity"/>
<b>TimeOut (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="3"/> )	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_TimeOut"/>
<b>Stop Bits (Porta Serial)</b>	<input type="text" value=""/> Não Definido <input type="text" value="0"/> 1 <input type="text" value="1"/> 1,2 <input type="text" value="2"/> 2	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_Stop"/>
<b>Handshaking (Porta Serial)</b>	<input type="text" value=""/> Não Definido <input type="text" value="0"/> Nenhum <input type="text" value="1"/> XON/XOFF <input type="text" value="2"/> RTS/CTS <input type="text" value="3"/> DTR/DSR	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_Handshake"/>
<b>SoftFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	<input type="text" value="config.acbrlib_abecspinpad.Device_SoftFlow"/>

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>HardFlow (Porta Serial)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_abecspinpad.Device_HardFlow
<b>Tamanho Buffer (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 0)	config.acbrlib_abecspinpad.Device_MaxBandwidth
<b>Contagem (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 0)	config.acbrlib_abecspinpad.Device_SendBytesCount
<b>Intervalo (Porta Serial)</b>	Numérico (Padrão: 0)	config.acbrlib_abecspinpad.Device_SendBytesInterval

## SiTef

Campo	Descrição
<b>Biblioteca CliSiTef</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( libclisitef.so ou CliSiTef64I.dll ).

Informações Técnicas		
Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Biblioteca CliSiTef</b>	Caminho do arquivo	config.sitef.biblioteca

## SAT Fiscal

Campo	Descrição
<b>Biblioteca do ACBrLib SAT</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( libacbrsat64.so ou ACBrSAT64.dll ).
<b>Validar Sessão da Resposta</b>	Validar o número de sessão da resposta do SAT.
<b>UTF-8</b>	Utilizar codificação UTF8 ao se comunicar com o SAT.
<b>Tentativas (Validar Sessão)</b>	Número de tentativas para validar a sessão.
<b>Página de Código</b>	Página de código para comunicação com o SAT.
<b>Salvar CF-e</b>	Será salvo o arquivo de venda.
<b>Salvar CF-e de Cancelamento</b>	Será salvo o arquivo de cancelamento.
<b>Salvar Envio</b>	Será salvo o arquivo de envio para o SAT.
<b>Separar por CNPJ</b>	Quando for salvo, separar os arquivos por CNPJ.
<b>Separar por Modelo</b>	Quando for salvo, separar os arquivos por modelo.
<b>Separar por Ano</b>	Quando for salvo, separar os arquivos por ano.

<b>Campo</b>	<b>Descrição</b>
<b>Separar por Mês</b>	Quando for salvo, separar os arquivos por mês.
<b>Separar por Dia</b>	Quando for salvo, separar os arquivos por dia.
<b>Prefixo do CF-e</b>	Prefixo para o nome do arquivo CF-e.
<b>Prefixo do CF-e de Cancelamento</b>	Prefixo para o nome do arquivo CF-e de cancelamento.
<b>Interface de Comunicação</b>	Tipo de interface de comunicação.
<b>Configuração IPv4</b>	Tipo de configuração IPv4.
<b>Nome da Rede Sem Fio (SSID)</b>	SSID da rede Wi-Fi.
<b>Tipo de Segurança</b>	Tipo de segurança da rede Wi-Fi.
<b>Senha (Rede Sem Fio)</b>	Senha da rede Wi-Fi.
<b>Usuário (PPPoE)</b>	Usuário da conexão PPPoE.
<b>Senha (PPPoE)</b>	Senha da conexão PPPoE.
<b>Endereço IP</b>	Endereço IP estático.
<b>Máscara</b>	Máscara de sub-rede.
<b>Roteador (Gateway)</b>	Endereço do roteador (Gateway).
<b>DNS Primário</b>	Endereço do DNS Primário.
<b>DNS Secundário</b>	Endereço do DNS Secundário.
<b>Cópias (Extrato)</b>	Número de cópias do extrato.
<b>Decimal da Qtd. (Extrato)</b>	Casas decimais para quantidade no extrato.
<b>Decimal do VI. Unitário (Extrato)</b>	Casas decimais para valor unitário no extrato.
<b>Imprimir QRCode (Extrato)</b>	Imprimir QRCode no extrato.
<b>Imprimir Olho no Imposto</b>	Imprimir a mensagem de impostos do programa de Olho no Imposto.
<b>Imprimir CPF não Informado</b>	Mostrar a mensagem de CPF não informado caso não tenha CPF do destinatário.
<b>Itens somente em uma linha</b>	Imprimir o item em apenas uma linha, pode cortar a descrição do item.
<b>Desconto/Acréscimo por item</b>	Imprimir os descontos e acréscimos do item.
<b>Código GTIN</b>	Usar o código EAN na impressão.
<b>Chave em uma linha</b>	Imprimir a chave do CF-e em apenas uma linha.
<b>QRCode Lateral</b>	QRCode deve ser impresso na lateral, depende do suporte da impressora térmica.
<b>Logotipo Lateral</b>	Logotipo deve ser impresso na lateral, depende do suporte da impressora térmica.
<b>Largura Bobina (Extrato)</b>	Largura da bobina para o extrato.

Campo	Descrição
Espaçamento Final (Extrato)	Espaçamento final do extrato.
Filtro de Impressão	Filtro para impressão do extrato.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
Biblioteca do ACBrLib SAT	Caminho do arquivo	config.acbrlib_sat.biblioteca
Validar Sessão da Resposta	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.SAT_ValidarNumeroSessaoResposta
UTF-8	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Config_EhUTF8
Tentativas (Validar Sessão)	Numérico	config.acbrlib_sat.SAT_NumeroTentativasValidarSessao
Página de Código	Numérico	config.acbrlib_sat.Config_PaginaDeCodigo
Salvar CF-e	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SalvarCFe
Salvar CF-e de Cancelamento	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SalvarCFeCanc
Salvar Envio	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SalvarEnvio
Separar por CNPJ	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SepararPorCNPJ
Separar por Modelo	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SepararPorModelo
Separar por Ano	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SepararPorAno
Separar por Mês	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SepararPorMes
Separar por Dia	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_SepararPorDia
Prefixo do CF-e	Texto livre	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_PrefixoArqCFe
Prefixo do CF-e de Cancelamento	Texto livre	config.acbrlib_sat.ConfigArquivos_PrefixoArqCFeCanc
Interface de Comunicação	<input type="radio"/> Ethernet (Cabeado) <input type="radio"/> Wi-Fi (Sem Fio)	config.acbrlib_sat.Redes_tipoInter
Configuração IPv4	<input type="radio"/> DHCP (Atribuído Automaticamente) <input type="radio"/> PPPoE <input type="radio"/> Estático (Atribuído Manualmente)	config.acbrlib_sat.Redes_tipoLan
Nome da Rede Sem Fio (SSID)	Texto livre	config.acbrlib_sat.Redes_SSID

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Tipo de Segurança</b>	<input type="radio"/> 0 Nenhum <input type="radio"/> 1 WEP <input type="radio"/> 2 WPA <input type="radio"/> 3 WPA2 <input type="radio"/> 4 WPA (Personal) <input type="radio"/> 5 WPA (Enterprise)	config.acbrlib_sat.Redeg_seg
<b>Senha (Rede Sem Fio)</b>	Senha	config.acbrlib_sat.Redeg_codigo
<b>Usuário (PPPoE)</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.Redeg_Usuario
<b>Senha (PPPoE)</b>	Senha	config.acbrlib_sat.Redeg_Senha
<b>Endereço IP</b>	Texto (formato IP)	config.acbrlib_sat.Redeg_lanIP
<b>Máscara</b>	Texto (formato IP)	config.acbrlib_sat.Redeg_lanMask
<b>Roteador (Gateway)</b>	Texto (formato IP)	config.acbrlib_sat.Redeg_lanGW
<b>DNS Primário</b>	Texto (formato IP)	config.acbrlib_sat.Redeg_lanDNS1
<b>DNS Secundário</b>	Texto (formato IP)	config.acbrlib_sat.Redeg_lanDNS2
<b>Cópias (Extrato)</b>	Numérico	config.acbrlib_sat.Extrato_Copias
<b>Decimal da Qtd. (Extrato)</b>	Numérico	config.acbrlib_sat.Extrato_CasasDecimais_qCom
<b>Decimal do VI. Unitário (Extrato)</b>	Numérico	config.acbrlib_sat.Extrato_CasasDecimais_vUnCom
<b>Imprimir QRCode (Extrato)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeQRCode
<b>Imprimir Olho no Imposto</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeMsgOlhoNoImposto
<b>Imprimir CPF não Informado</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeCPFNaoInformado
<b>Itens somente em uma linha</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeEmUmaLinha
<b>Desconto/Acréscimo por item</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeDescAcrEscItem
<b>Código GTIN</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_UsaCodigoEanImpressao
<b>Chave em uma linha</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeChaveEmUmaLinha
<b>QRCode Lateral</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeQRCodeLateral
<b>Logotipo Lateral</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_sat.Extrato_ImprimeLogoLateral
<b>Largura Bobina (Extrato)</b>	Numérico	config.acbrlib_sat.Extrato_LarguraBobina
<b>Espaçamento Final (Extrato)</b>	Numérico	config.acbrlib_sat.Extrato_EspacoFinal
<b>Filtro de Impressão</b>	Texto livre	config.acbrlib_sat.Extrato_Filtro

# Leitor Biométrico

Campo	Descrição
<b>Biblioteca do iDBio</b>	Caminho para o arquivo da biblioteca ( <code>libcidbio.so</code> ou <code>libcidbio.dll</code> ).

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Biblioteca do iDBio</b>	Caminho do arquivo	<code>config.biometria_idbio.biblioteca</code>