

# Balança

Esta seção permite configurar a integração com uma balança.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a Balança.
<b>Modelo</b>	Selecione o modelo da balança.
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da balança.
<b>Tempo Espera</b>	Tempo de espera para comunicação com a balança.
<b>Intervalo</b>	Intervalo entre leituras da balança.
<b>Pos. Inicial</b>	Posição inicial para leitura da balança.
<b>Pos. Final</b>	Posição final para leitura da balança.
<b>Monitorar Balança</b>	Monitora o status da balança.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.ativo</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Modelo</b>	<input type="checkbox"/> Nenhum <input type="checkbox"/> Filizola <input type="checkbox"/> Toledo <input type="checkbox"/> Toledo 2090 <input type="checkbox"/> Toledo 2180 <input type="checkbox"/> Urano <input type="checkbox"/> LucasTec <input type="checkbox"/> Magna <input type="checkbox"/> Digitron <input type="checkbox"/> Magellan <input type="checkbox"/> Urano POP <input type="checkbox"/> Lider <input type="checkbox"/> Rinnert <input type="checkbox"/> Muller <input type="checkbox"/> Saturno <input type="checkbox"/> AFTS <input type="checkbox"/> Generica <input type="checkbox"/> Libratek <input type="checkbox"/> Micheletti <input type="checkbox"/> Alfa <input type="checkbox"/> Toledo 9091 8530 8540 <input type="checkbox"/> Weightech WT1000 <input type="checkbox"/> Marel CG62XL <input type="checkbox"/> WeightechWT 3000 ABS <input type="checkbox"/> Toledo 2090N <input type="checkbox"/> Toledo BCS21 <input type="checkbox"/> Precision <input type="checkbox"/> Digitron UL <input type="checkbox"/> Libratek WT3000IR	<code>config.acbrlib_bal.BAL_Modelo</code>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <input style="width: 50px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;" type="text" value="COM1"/> )	<code>config.acbrlib_bal.BAL_Porta</code>
<b>Tempo Espera</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.timeout</code>
<b>Intervalo</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.BAL_Intervalo</code>
<b>Pos. Inicial</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.BAL_PosIni</code>
<b>Pos. Final</b>	Numérico	<code>config.acbrlib_bal.BAL_PosFim</code>
<b>Monitorar Balança</b>	Monitorar Balança (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.BAL_MonitorarBalanca</code>
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_bal.remoto</code>
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <input style="width: 100px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;" type="text" value="192.168.10.131"/> )	<code>config.acbrlib_bal.PDV_Remoto_Servidor</code>
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <input style="width: 50px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 3px; padding: 2px 5px;" type="text" value="12000"/> )	<code>config.acbrlib_bal.PDV_Remoto_Porta</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	config.acbrlib_bal.PDV_Remoto_Senha

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário