

# Impressora Térmica

Esta seção permite configurar a integração com uma impressora térmica.

Campo	Descrição
<b>Ativo</b>	Ativa a integração com a Impressora Térmica.
<b>Modelo</b>	Selecione o modelo da impressora térmica.
<b>Porta</b>	Porta de comunicação da impressora.
<b>Pág. Código</b>	Página de código para a impressora.
<b>Gaveta Ativo</b>	Ativa a integração da Impressora Térmica com a Gaveta.
<b>Tipo (Gaveta)</b>	Tipo de acionamento da gaveta.
<b>Largura Mod. (Gaveta)</b>	Largura do módulo da gaveta.
<b>Invertido (Gaveta)</b>	Sinal invertido para a gaveta.
<b>Integração Remota Ativo</b>	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha para conexão remota.

## Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
<b>Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	<code>config.acbrlib_posprinter.ativo</code>
<b>Modelo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>0 Texto (Padrão),</li><li>1 EscPosEpson,</li><li>2 EscBematec,</li><li>3 EscDaruma,</li><li>4 EscVox,</li><li>5 EscDiebold,</li><li>6 EscEpsonP2,</li><li>7 CustomPos,</li><li>8 EscPosStar,</li><li>9 EscZjiang,</li><li>10 EscGPrinter,</li><li>11 EscDatecs</li></ul>	<code>config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_Modelo</code>
<b>Porta</b>	Texto livre (Ex: <code>COM1</code> , <code>USB001</code> )	<code>config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_Porta</code>

<b>Campo</b>	<b>Valores Possíveis</b>	<b>Identificador</b>
<b>Pág. Código</b>	<input type="checkbox"/> 0 Nenhum, <input type="checkbox"/> 1 437, <input type="checkbox"/> 2 850 (Padrão), <input type="checkbox"/> 3 852, <input type="checkbox"/> 4 860, <input type="checkbox"/> 5 UTF8, <input type="checkbox"/> 6 1252	config.acbrlib_posprinter.PosPrinter_PaginaDeCodigo
<b>Gaveta Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_Ativo
<b>Tipo (Gaveta)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_TempoON
<b>Largura Mod. (Gaveta)</b>	Numérico	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_TempoOFF
<b>Invertido (Gaveta)</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.Gaveta_SinalInvertido
<b>Integração Remota Ativo</b>	Ativo (Checkbox)	config.acbrlib_posprinter.remoto
<b>Endereço (PDV Remoto)</b>	Texto livre (Ex: <input type="text" value="192.168.10.131"/> )	config.acbrlib_posprinter.PDV_Remoto_Servidor
<b>Porta (PDV Remoto)</b>	Numérico (Padrão: <input type="text" value="12000"/> )	config.acbrlib_posprinter.PDV_Remoto_Porta
<b>Senha de Conexão (PDV Remoto)</b>	Senha	config.acbrlib_posprinter.PDV_Remoto_Senha

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário