

Documentação [TOTEM - Configuração]

Guia simples para personalizar a aparência do totem Credsystem PIX.

Neste documento

1. [Acessar a configuração](#)
2. [Configurações gerais](#)
3. [Tela Principal](#)
4. [Telas Internas](#)
5. [Após salvar](#)

Nesta tela você personaliza o totem de autoatendimento Credsystem PIX: imagem ou cor de fundo, indicador pulsante e tempo de retorno por inatividade. As alterações são salvas no servidor e passam a valer nos totens depois de recarregar a página.

1. Acessar a configuração

Abra a tela **Configuração Credsystem** no portal.

Acesso — Configuração Credsystem `v1/credsystem-pix/configuracao`

A tela está organizada em três blocos (acordeões). Abra um de cada vez para configurar:

1. **Configurações gerais** — retorno automático por inatividade.
2. **Tela Principal** — fundo, cor e pulsar da tela de atração (primeira tela do totem).
3. **Telas Internas** — fundo e cor das etapas de CPF, pagamento e sucesso.

Use o botão **Voltar** no canto superior para sair da tela.

2. Configurações gerais

Neste bloco fica o controle de quanto tempo o totem espera sem interação antes de voltar sozinho para a tela inicial.

Retorno por inatividade

Define por quanto tempo o totem aguarda **sem toque ou tecla** nas telas internas (CPF, pagamento e sucesso) antes de voltar automaticamente para a tela inicial.

Passo a passo

1. Abra **Configurações gerais** e depois **Retorno por inatividade**.
2. Informe o tempo em **Segundos**.
3. Clique em **Salvar tempo**.

O que cada campo significa

Segundos	Tempo sem atividade antes de voltar à tela inicial. Aceita de 1 a 3600 segundos. Padrão: 30 segundos.
-----------------	--

3. Tela Principal

Personaliza a **tela de atração** do totem — a primeira tela, com o convite para pagar a fatura via PIX.

Imagem de fundo da tela inicial

Envie a imagem da tela de atração. Sem arquivo, permanece o layout padrão. Com imagem, ela substitui o fundo e os textos iniciais.

Passo a passo

1. Abra **Tela Principal** e depois **Imagem de fundo da tela inicial**.
2. Clique em **Escolher imagem** e selecione o arquivo.
3. Confira a pré-visualização.
4. Clique em **Enviar** para aplicar no totem.
5. Para voltar ao padrão, clique em **Remover imagem**.

O que cada campo significa

Arquivo de imagem	JPG, PNG, WEBP ou GIF — até 8 MB . Tamanho recomendado: 970 px (largura) × 1705 px (altura).
Pré-visualização	Mostra como a imagem ficará na proporção do totem.
Enviar	Grava a imagem selecionada no servidor.
Remover imagem	Remove o arquivo e volta ao layout padrão (cor de fundo ou tema original).

Cor de fundo da tela inicial

Escolha a cor de fundo quando **não há imagem** configurada. Se existir imagem de fundo, a cor fica indisponível — remova a imagem antes de alterar a cor.

Passo a passo

1. Abra **Tela Principal** e depois **Cor de fundo da tela inicial**.
2. Escolha uma paleta pronta (Credsystem, Azul escuro, Verde, Vinho, Grafite) ou uma cor personalizada.
3. Confira a pré-visualização.
4. Clique em **Salvar cor**.

O que cada campo significa

Paleta	Cores prontas alinhadas à marca ou ao ambiente da loja.
Cor personalizada	Permite escolher qualquer cor em hexadecimal.
Salvar cor	Grava a cor no servidor. Os totens aplicam após recarregar a página.

Pulsar

Controla o indicador pulsante na tela inicial: se aparece, qual texto fica abaixo dele e em que posição da grade 3×3.

Passo a passo

1. Abra **Tela Principal** e depois **Pulsar**.
2. Ligue ou desligue **Exibir pulsar**.
3. Se estiver ligado, preencha a **Mensagem** e escolha a **Posição na tela** na grade 3×3.

4. Confira a pré-visualização (referência aproximada).
5. Clique em **Salvar pulsar**.

O que cada campo significa

Exibir pulsar	Liga ou oculta o indicador pulsante na tela inicial.
Mensagem	Texto exibido abaixo do pulsar. Até 60 caracteres. Padrão: Toque em qualquer lugar .
Posição na tela	Grade 3×3 (superior, centro ou inferior × esquerda, centro ou direita). Padrão: Inferior centro .
Pré-visualização	Referência aproximada — pode não refletir 100% como aparecerá no totem.

4. Telas Internas

Personaliza o fundo das etapas **depois** da tela inicial: digitação de CPF, escolha de valor, PIX e sucesso.

Imagem de fundo das telas internas

Envie a imagem de fundo das etapas internas. Sem arquivo, permanece o layout padrão.

Passo a passo

1. Abra **Telas Internas** e depois **Imagem de fundo das telas internas**.
2. Clique em **Escolher imagem** e selecione o arquivo.
3. Confira a pré-visualização.
4. Clique em **Enviar**.
5. Para voltar ao padrão, clique em **Remover imagem**.

O que cada campo significa

Arquivo de imagem	JPG, PNG, WEBP ou GIF — até 8 MB . Tamanho recomendado: 970 px (largura) × 1705 px (altura).
Enviar	Grava a imagem no servidor.
Remover imagem	Remove o arquivo e volta ao fundo padrão das telas internas.

Cor de fundo das telas internas

Escolha a cor de fundo quando **não há imagem** nas telas internas. Com imagem configurada, a cor fica bloqueada até a imagem ser removida.

Passo a passo

- 1. Abra **Telas Internas** e depois **Cor de fundo das telas internas**.
- 2. Escolha uma paleta ou cor personalizada.
- 3. Confira a pré-visualização.
- 4. Clique em **Salvar cor**.

O que cada campo significa

Paleta / Cor personalizada	Mesmo funcionamento da cor da tela inicial, aplicado às etapas internas.
Salvar cor	Grava a cor no servidor. Aplicada nos totens após recarregar a página.

5. Após salvar

Toda alteração salva no servidor só aparece no totem depois de **recarregar a página** do totem. Se a sincronização falhar, a tela avisa e a mudança pode ficar só neste navegador até o servidor responder.

Imagem e cor	Não usam ao mesmo tempo: com imagem, a cor fica indisponível; sem imagem, a cor vale.
Pulsar	Só existe na Tela Principal (atração). Nas telas internas não há pulsar.
Inatividade	Vale apenas nas telas internas. A tela inicial (atração) não volta por tempo — ela já é o destino do retorno.
Formato da imagem	JPG, PNG, WEBP ou GIF, máximo 8 MB. Preferir 970 × 1705 px.