

# Manual de Implantação – Integração AlterVision + Ilimitar

## Visão Geral

A integração entre a **AlterVision** e o sistema **Ilimitar (via iSnapp)** foi desenvolvida para **automatizar o monitoramento de fluxo de clientes em lojas físicas, relacionar essas informações com as vendas** e calcular, em tempo real, a **taxa de conversão** por loja.

Essa integração permite decisões mais rápidas e inteligentes, com foco em desempenho comercial, comportamento de consumo e efetividade das lojas físicas.

---

## Objetivo do Produto

Desenvolver uma solução de integração que centralize o **fluxo de dados de entrada e saída de clientes**, combinando com os **dados de vendas** do sistema Ilimitar para oferecer **análises completas** via painel da AlterVision.

---

## Público-Alvo

- **Gerentes de loja** que desejam entender o comportamento de fluxo e conversão.
  - **Analistas de BI** que utilizam dados operacionais para embasar decisões estratégicas.
  - **Equipes de implantação ou TI** responsáveis por ativar e configurar a integração.
- 

## Pré-Requisitos

1. **Instalação da Biblioteca** `supademo`
  - Utilizada pela AlterVision para acessar a API da Ilimitar.
  - Deve ser instalada no ambiente do cliente (já em uso em clientes como Oscar).
2. **Criação de usuário com permissão de “Gestor” no Ilimitar**
  - Necessário para autenticação nas chamadas da API de vendas.
3. **Envio de credenciais à AlterVision**
  - Usuário e senha de acesso Ilimitar (ou token) para consumo seguro da API.
4. **Acesso à internet liberado para chamadas HTTPS entre AlterVision ↔ Ilimitar]**

---

## Estrutura da Integração

[Câmeras AlterVision] ---> [API iSnapp/Ilimitar] ---> [Painel AlterVision]  
(conta entradas/saídas)      (consulta vendas)      (taxa de conversão)

- A AlterVision coleta dados das câmeras e envia para seu servidor.
- A AlterVision consome os dados de vendas do Ilimitar via API para cruzar com o fluxo.
- A taxa de conversão é calculada e exibida no **painel do cliente AlterVision**.

---

## Etapas de Instalação

- **Solicitar a biblioteca** `supademo` ao responsável técnico (Maurício Francelino)
- **Instalar a biblioteca** no ambiente do cliente
- **Criar um usuário gestor no Ilimitar**
  - Atribuir permissões mínimas necessárias para leitura das vendas
- **Compartilhar o login com a equipe da AlterVision**
- **Testar conexão API ↔ Ilimitar**
  - Validar autenticação e retorno de dados
- **Validar dados no painel da AlterVision**
  - Verificar se as taxas de conversão estão sendo exibidas corretamente

## Boas Práticas

- **Crie um usuário técnico dedicado à integração**

- Evite reutilizar usuários administrativos
  - Valide com o cliente final o período de histórico desejado (ex: 7, 30 ou 90 dias)
  - Garanta a atualização da biblioteca, quando aplicável
  - Verifique se as câmeras estão corretamente posicionadas e calibradas
- 

## Fluxo de Operação

- A cada **intervalo definido (ex: 5 minutos)**:
    - A AlterVision consulta a API da Ilimitar
    - Recebe os dados de vendas por loja e horário
    - Relaciona com o número de entradas e saídas coletadas
    - Atualiza o painel com a **taxa de conversão da loja**
- 

Revisão #: contagem de revisões

Criado: duração de tempo por usuário

Atualizado: duração de tempo por usuário