
Configuração SAT compartilhado

1 - Download


- Baixe a versão PDV mais recente no illimitar Cloud



---


2 - Modelo sat

- Em seguida baixe a biblioteca referente ao modelo do sat, nós usaremos como base o SAT SS-2000 - Biblioteca




3 - Instalador

- Selecione o instalador do PDV previamente baixado



> Obs: Após instalado, observe que irá aparecer um pop-up indicando que será necessária uma configuração prévia




---

4 – Biblioteca

- Com o PDV instalado, movemos os arquivos SAT SS-2000 - Biblioteca para pasta raiz da instalação do PDV, normalmente localizada C:\Program Files\PDV

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
iconv.dll	05/04/2024 16:45	Extensão de aplica...	959 KB
libxml2.dll	05/04/2024 16:45	Extensão de aplica...	1.274 KB
msvcp120.dll	05/04/2024 16:45	Extensão de aplica...	645 KB
msvcr120.dll	05/04/2024 16:45	Extensão de aplica...	941 KB
SATDLL.dll	05/04/2024 16:45	Extensão de aplica...	407 KB
zlib1.dll	05/04/2024 16:45	Extensão de aplica...	105 KB




5 - Configuração pdv

- Com esses passos completos voltamos para tela de configuração do PDV
- Preencha o DLL do SAT com o arquivo de biblioteca recém movido para pasta raiz de instalação e o número do caixa.



6 - Preencha os campos:

- Siga preenchendo os seguintes campos no Emitente: CNPJ , I.E. e nos campos Software House: CNPJ e assinatura. Os campos Regime tributário , Regime tributário ISSQN, Rateio ISSQN



Configuração para ambiente de homologação:

Emitente :

CNPJ - 534852150000106

I.E. - 111072115110


Software house :

CNPJ - 10615281000140

Após a configuração do PDV servidor, configuramos o SAT compartilhado

1 - Integração:

- Vamos preencher a Integração do Navegador PDV Remoto, com o endereço e porta do PDV servidor que será integrado



Revision #10
Created 2024-04-05 14:47:06 UTC
Updated 2026-04-30 20:53:39 UTC