

Instalação do pdv


Este guia detalhado irá te auxiliar na instalação e configuração do software PDV Illimitar, passo a passo, para que você possa começar a vender com praticidade e eficiência.

1. Download do Arquivo PDV:

- Acesse o link: <https://cloud.illimitar.com.br/s/BHySaYtXPQ8sbNq>
- Faça o download do arquivo PDV para o seu computador.
- Salve o arquivo em uma pasta de fácil acesso, como a pasta "Downloads".

2. Instalação do PDV Illimitar:

- Localize o arquivo PDV baixado na pasta de destino.



- Dê duplo clique no arquivo para iniciar o processo de instalação.
- Na tela de instalação, clique em "Avançar" para prosseguir.

Selecionar a Pasta do Menu Iniciar

Aonde o instalador deve colocar os atalhos do programa?



O instalador criará os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar.

Pra continuar clique em Avançar. Se você gostaria de selecionar uma pasta diferente, clique em Procurar.

- Selecione a pasta de destino para a instalação do PDV (recomendamos a pasta padrão sugerida pelo instalador).

Selecione o Local de Destino

Aonde o PDV deve ser instalado?



O instalador instalará o PDV na seguinte pasta.

Pra continuar clique em Avançar. Se você gostaria de selecionar uma pasta diferente, clique em Procurar.

- Clique em "Avançar" novamente.
- Escolha as opções de instalação desejadas (marcando as caixas de seleção) e clique em "Avançar".

Selecionar Tarefas Adicionais

Quais tarefas adicionais devem ser executadas?



Selecione as tarefas adicionais que você gostaria que o instalador executasse enquanto instala o PDV, então clique em Avançar.

Atalhos adicionais:

Criar um atalho na área de trabalho

Firewall:

Liberar portas de conexão no Firewall do Windows

Atalhos adicionais:

Abrir sempre após iniciar o computador.

Voltar

Avançar

Cancelar

- Clique no botão "Instalar" para iniciar a instalação do software PDV Illimitar.
- Aguarde a conclusão da instalação, que pode levar alguns minutos.
- Quando a instalação finalizar, clique em "Concluir" para fechar a tela de instalação.

Completando o Assistente do Instalador do PDV

O instalador terminou de instalar o PDV no seu computador. O aplicativo pode ser iniciado selecionando os atalhos instalados.


Clique em Concluir pra sair do Instalador.

Iniciar o PDV


Concluir

3. Configuração Inicial do PDV Illimitar:

- Após a instalação, o PDV Illimitar será aberto automaticamente.



- Na primeira tela de configurações, preencha os campos obrigatórios:
 - **Identificação:** Informe um número para identificar o PDV.
 - **Servidor:** Digite o IP/URL do servidor da loja, que permite a comunicação com o sistema central.
 - **Fiscal/Modo:** Selecione se o PDV irá emitir nota fiscal ou apenas romaneio da venda.
 - **Segurança:** Defina uma senha para proteger o acesso às configurações do PDV (opcional).
- Clique em "Salvar" para aplicar as configurações iniciais.




4. Configuração da Impressora Térmica:

Para que o PDV imprima cupons fiscais em uma impressora térmica, siga estas etapas:

- **Verifique a instalação e compartilhamento da impressora:**

- Acesse o Painel de Controle do Windows.
- Vá em "Dispositivos e Impressoras".
- Localize a impressora térmica instalada.
- Clique com o botão direito do mouse sobre a impressora e selecione "Propriedades da Impressora".
- Na guia "Compartilhamento", marque a caixa de seleção "Compartilhar esta impressora" e digite o nome "cupom" no campo "Nome do Compartilhamento".
- Clique em "Aplicar" e depois em "OK" para salvar as configurações.



- Configure a impressora no PDV:
 - No PDV Illimitar, acesse o menu "Configurações" e selecione a opção "Impressora Térmica".
 - No campo "Modelo da Impressora", selecione o modelo da impressora térmica instalada.
 - No campo "Caminho da Impressora", digite o caminho da impressora compartilhada, incluindo o nome do compartilhamento (por exemplo, \NOME-DO-COMPUTADOR\cupom).
 - Clique em "Salvar" para aplicar as configurações da impressora.
- Após configurar a impressora, faça um teste de impressão para verificar se está funcionando corretamente.

- Modelo
- Texto (Padrão)
 - Texto (Padrão)
 - EscPosEpson
 - EscBematec
 - EscDaruma
 - EscVox
 - EscDiebold
 - EscEpsonP2
 - CustomPos
 - EscPosStar
 - EscZJiang
 - EscGPrinter
 - EscDatecs

Porta _____

Buffer _____ Linhas Pular _____

8

Porta _____

Geral

Ativo

Modelo

Texto (Padrão)

Porta

\\localhost\cupom

Pag. Código

850 (Padrão)

Linhas Pular

Colunas

Buffer



8

Controle de Porta

Após as configurações informadas é só clicar no botão de salvar que o PDV vai reiniciar e abrir já com as configurações inseridas anteriormente.



Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário