

Instalação do pdv


Este guia detalhado irá te auxiliar na instalação e configuração do software PDV Illimitar, passo a passo, para que você possa começar a vender com praticidade e eficiência.

1. Download do Arquivo PDV:

- Acesse o link: <https://cloud.illimitar.com.br/s/BHySaYtXPQ8sbNq>
- Faça o download do arquivo PDV para o seu computador.
- Salve o arquivo em uma pasta de fácil acesso, como a pasta "Downloads".

2. Instalação do PDV Illimitar:

- Localize o arquivo PDV baixado na pasta de destino.



- Dê duplo clique no arquivo para iniciar o processo de instalação.
- Na tela de instalação, clique em "Avançar" para prosseguir.

Selecionar a Pasta do Menu Iniciar

Aonde o instalador deve colocar os atalhos do programa?



O instalador criará os atalhos do programa na seguinte pasta do Menu Iniciar.

Pra continuar clique em Avançar. Se você gostaria de selecionar uma pasta diferente, clique em Procurar.

PDV

Procurar...

Voltar

Avançar

Cancelar

- Selecione a pasta de destino para a instalação do PDV (recomendamos a pasta padrão sugerida pelo instalador).

Selecione o Local de Destino

Aonde o PDV deve ser instalado?



O instalador instalará o PDV na seguinte pasta.

Pra continuar clique em Avançar. Se você gostaria de selecionar uma pasta diferente, clique em Procurar.

C:\Program Files\PDV

Procurar...

- Clique em "Avançar" novamente.
- Escolha as opções de instalação desejadas (marcando as caixas de seleção) e clique em "Avançar".

Selecionar Tarefas Adicionais

Quais tarefas adicionais devem ser executadas?



Selecione as tarefas adicionais que você gostaria que o instalador executasse enquanto instala o PDV, então clique em Avançar.

Atalhos adicionais:

☒ Criar um atalho na área de trabalho

Firewall:

☒ Liberar portas de conexão no Firewall do Windows

Atalhos adicionais:

☐ Abrir sempre após iniciar o computador.

Voltar

Avançar

Cancelar

- Clique no botão "Instalar" para iniciar a instalação do software PDV Illimitar.
- Aguarde a conclusão da instalação, que pode levar alguns minutos.
- Quando a instalação finalizar, clique em "Concluir" para fechar a tela de instalação.

Completando o Assistente do Instalador do PDV

O instalador terminou de instalar o PDV no seu computador. O aplicativo pode ser iniciado selecionando os atalhos instalados.


Clique em Concluir pra sair do Instalador.

☒ Iniciar o PDV

Concluir

3. Configuração Inicial do PDV Illimitar:

- Após a instalação, o PDV Illimitar será aberto automaticamente.



- Na primeira tela de configurações, preencha os campos obrigatórios:
 - **Identificação:** Informe um número para identificar o PDV.
 - **Servidor:** Digite o IP/URL do servidor da loja, que permite a comunicação com o sistema central.
 - **Fiscal/Modo:** Selecione se o PDV irá emitir nota fiscal ou apenas romaneio da venda.
 - **Segurança:** Defina uma senha para proteger o acesso às configurações do PDV (opcional).
- Clique em "Salvar" para aplicar as configurações iniciais.




4. Configuração da Impressora Térmica:

Para que o PDV imprima cupons fiscais em uma impressora térmica, siga estas etapas:

- **Verifique a instalação e compartilhamento da impressora:**

- Acesse o Painel de Controle do Windows.
- Vá em "Dispositivos e Impressoras".
- Localize a impressora térmica instalada.
- Clique com o botão direito do mouse sobre a impressora e selecione "Propriedades da Impressora".
- Na guia "Compartilhamento", marque a caixa de seleção "Compartilhar esta impressora" e digite o nome "cupom" no campo "Nome do Compartilhamento".
- Clique em "Aplicar" e depois em "OK" para salvar as configurações.



- **Configure a impressora no PDV:**

- No PDV Illimitar, acesse o menu "Configurações" e selecione a opção "Impressora Térmica".
 - No campo "Modelo da Impressora", selecione o modelo da impressora térmica instalada.
 - No campo "Caminho da Impressora", digite o caminho da impressora compartilhada, incluindo o nome do compartilhamento (por exemplo, \NOME-DO-COMPUTADOR\cupom).
 - Clique em "Salvar" para aplicar as configurações da impressora.
- Após configurar a impressora, faça um teste de impressão para verificar se está funcionando corretamente.

Modelo

Texto (Padrão)

Porta

Texto (Padrão)

EscPosEpson

EscBematec

EscDaruma

EscVox

EscDiebold

EscEpsonP2

CustomPos

EscPosStar

EscZJiang

EscGPrinter

EscDatecs

Buffer

Linhas Pular

8

Porta

Geral

☒ Ativo

Modelo

Texto (Padrão)

Porta

\\localhost\cupom

Pag. Código

850 (Padrão)

Linhas Pular

Colunas

Buffer



8



Controle de Porta

Após as configurações informadas é só clicar no botão de salvar que o PDV vai reiniciar e abrir já com as configurações inseridas anteriormente.



Revisão #: contagem de revisões
Criado: duração de tempo por usuário
Atualizado: duração de tempo por usuário