SiTef

Esta seção trata da configuração da integração com o sistema SiTef.

Campo	Descrição
Ativo	Ativa a integração com o SiTef.
Servidor	Endereço ou IP do servidor de comunicação com SiTef.
Código da Loja	Identifica o número da loja perante a rede de estabelecimentos comerciais.
Código do Terminal	Identifica o PDV perante a loja.
CNPJ da Loja	CNPJ da loja.
CNPJ da Software House	CNPJ da Software House.
Parâmetros Adicionais	Esses parâmetros serão enviados no processo de inicialização da biblioteca (`ConfiguraIntSiTefInterativoEx`).
Integração Remota Ativo	Integração remota com outro Navegador PDV através do Webproxy.
Endereço (PDV Remoto)	Endereço IP do Navegador PDV remoto.
Porta (PDV Remoto)	Porta do Webproxy do Navegador PDV remoto.
Senha de Conexão (PDV Remoto)	Senha para conexão remota.

Informações Técnicas

Campo	Valores Possíveis	Identificador
Ativo	Ativo (Checkbox)	`config.sitef.ativo`
Servidor	Texto livre	`config.sitef.servidor`
Código da Loja	Texto livre	`config.sitef.loja`
Código do Terminal	Texto livre	`config.sitef.terminal`
CNPJ da Loja	Texto (formato CNPJ)	`config.sitef.loja_cnpj`
CNPJ da Software House	Texto (formato CNPJ)	`config.sitef.sw_cnpj`
Parâmetros Adicionais	Texto livre	`config.sitef.params_adicional`
Integração Remota Ativo	Ativo (Checkbox)	`config.sitef.remoto`
Endereço (PDV Remoto)	Texto livre (Ex: `192.168.10.131`)	`config.sitef.PDV_Remoto_Servidor`
Porta (PDV Remoto)	Numérico (Padrão: `12000`)	`config.sitef.PDV_Remoto_Porta`

Campo	Valores Possíveis	Identificador
Senha de Conexão (PDV Remoto)	Senha	`config.sitef.PDV_Remoto_Senha`

Revision #2
Created 2025-06-24 21:30:05 UTC by Heron Santos
Updated 2025-06-24 21:49:59 UTC by Heron Santos