Módulo Externo do Gestor

Homologação: 3.20.r13832.2
Produção: 3.20.24.6

O módulo Externo do Gestor abre uma página junto do sistema. Pode ser o Portal, o iRelatório, uma página no mesmo endereço ou um site de fora. A novidade é o campo Rota, que diz se a página abre direto ou passa pelo caminho interno do sistema.


O que mudou

No cadastro do módulo, o layout passa a se chamar Externo. No bloco Módulo Externo aparecem:

- Rota, com Rota Interna ou Rota Externa. O padrão é Rota Interna.
- Parâmetros Extras, no formato nome=valor&outro=2.


Com Rota Externa, o rótulo Controle vira Rota e o campo Método some. Você informa só o caminho da página, sem o endereço do sistema. O sistema completa o endereço.

O mesmo existe no Resultado Externo, quando o resultado do módulo é Externo.



Como abrir o Portal, o iRelatório ou uma página no mesmo endereço

1. Abra o cadastro do módulo do Gestor.
2. Em Layout, escolha Módulo = Externo.
3. Em Módulo Externo, escolha Rota = Rota Externa.
4. No campo Rota, informe o caminho da página, sem o endereço do sistema. Exemplo: o caminho do Portal ou do iRelatório.
5. Se a página precisar de complemento, preencha Parâmetros Extras.
6. Salve.
7. Abra o módulo no Gestor e confira se a página aparece.



Como abrir um site de outro endereço

1. No mesmo bloco Módulo Externo, informe o endereço completo, começando por http:// ou https://.
2. Parâmetros Extras, se houver, são acrescentados a esse endereço.
3. Salve e abra o módulo.

Como manter um caminho interno do sistema

1. Deixe Rota = Rota Interna.
2. Preencha Controle e Método como antes.
3. Use Parâmetros Extras para o que antes ia grudado no endereço.
4. Salve.

Módulos que já existiam

Módulo que já usava endereço completo, com http:// ou https://, continua abrindo.

Módulo do Portal, do iRelatório ou da página no mesmo endereço que foi salvo sem http não muda sozinho. Abra o cadastro e marque Rota Externa. Enquanto continuar como Rota Interna, o módulo não abre.

Como desfazer

Abra o mesmo cadastro, volte a Rota para Rota Interna, ou apague o caminho, e salve. O módulo deixa de abrir essa página.

Revision #2
Created 2026-11-04 21:11:40 UTC by Leo Jayme Lima Pereira
Updated 2026-11-04 21:19:09 UTC by Leo Jayme Lima Pereira